



高雄市議會 議員平板電腦效能改善步驟

一、 虛擬記憶調整

1.1 下載設定檔安裝

步驟		畫面
(一)	至本會官網申請資訊與表單	<p>至本會官網(http://www.kcc.gov.tw)，申請資訊與表單下之[平板電腦效能改善步驟]</p> 
(二)	下載虛擬記憶體設定檔	<p>點擊並下載[虛擬記憶體設定檔]</p> 

高雄市議會 議員平板電腦效能改善步驟


步驟		畫面
(三)	以系統管理員執行批次檔	
(四)	同意安全性詢問	<p>如果出現以下畫面請先點選[其他資訊]</p>  <p>之後出現新介面請直接點[仍要執行]</p> 
(五)	重新開機	重新開機以完成設定

高雄市議會 議員平板電腦效能改善步驟


1.2 手動設定方式

步驟		畫面
(一)	開啟平板	至桌面找到[本機]，右鍵點選[本機]->[內容] 
(二)	相關設定	點選[進階系統設定] 
(三)	系統內容	切換到[進階]，然後點選效能的[設定]

高雄市議會 議員平板電腦效能改善步驟

步驟	畫面	畫面
		 <p>系統內容</p> <p>電腦名稱 硬體 進階 系統保護 遠端</p> <p>您必須以系統管理員的身分登入，才能變更這裡的大部分設定。</p> <p>效能 視覺效果、處理器排程、記憶體使用量和虛擬記憶體</p> <p>設定(S)...</p> <p>使用者設定檔 關於您登入時的桌面設定</p> <p>設定(E)...</p> <p>啟動及修復 系統啟動、系統失敗、及偵錯資訊</p> <p>設定(T)...</p> <p>環境變數(N)...</p> <p>確定 取消 應用(A)</p>
(四)	效能選項	 <p>效能選項</p> <p>視覺效果 進階 資料執行防止</p> <p>處理器排程 選擇如何配置處理器資源。 將下列調整為最佳效能: <input checked="" type="radio"/> 程式(P) <input type="radio"/> 背景服務(S)</p> <p>虛擬記憶體 分頁檔案是硬碟上的一個區域，Windows 將它當做 RAM 來使用。 所有磁碟機的分頁檔大小總計: 500 MB</p> <p>變更(C)...</p>

高雄市議會 議員平板電腦效能改善步驟

步驟	畫面	畫面										
(五)	虛擬記憶體	<p>起始大小填入[6000]，最大值填入[12000]，接著點選[設定]，然後點[確認]</p>  <p>虛擬記憶體 ×</p> <p><input type="checkbox"/> 自動管理所有磁碟的分頁檔大小(A)</p> <p>每個磁碟的分頁檔大小</p> <table border="1"><thead><tr><th>磁碟機 [磁碟區標籤](D)</th><th>分頁檔大小 (MB)</th></tr></thead><tbody><tr><td>C:</td><td>500 - 500</td></tr></tbody></table> <p>選取的磁碟: C: 可用空間: 10788 MB</p> <p><input checked="" type="radio"/> 自訂大小(C): 起始大小 (MB)(I): 6000 最大值 (MB)(X): 12000</p> <p><input type="radio"/> 系統管理大小(Y) <input type="radio"/> 沒有分頁檔(N)</p> <p>設定(S)</p> <p>所有磁碟機的分頁檔大小總計</p> <table border="1"><tbody><tr><td>允許最小值:</td><td>16 MB</td></tr><tr><td>建議:</td><td>1398 MB</td></tr><tr><td>目前配置:</td><td>500 MB</td></tr></tbody></table> <p>確定 取消</p>	磁碟機 [磁碟區標籤](D)	分頁檔大小 (MB)	C:	500 - 500	允許最小值:	16 MB	建議:	1398 MB	目前配置:	500 MB
磁碟機 [磁碟區標籤](D)	分頁檔大小 (MB)											
C:	500 - 500											
允許最小值:	16 MB											
建議:	1398 MB											
目前配置:	500 MB											
(六)	確認設定	接下來依序點選[確定]										

高雄市議會 議員平板電腦效能改善步驟

步驟	畫面
	 <p>效能選項</p> <p>視覺效果 進階 資料執行防止</p> <p>處理器排程 選擇如何配置處理器資源。 將下列調整為最佳效能: <input checked="" type="radio"/> 程式(P) <input type="radio"/> 背景服務(S)</p> <p>虛擬記憶體 分頁檔案是硬碟上的一個區域，Windows 將它當做 RAM 來使用。 所有磁碟機的分頁檔大小總計: 6000 MB 變更(C)...</p> <p>確定 取消 套用(A)</p>

高雄市議會 議員平板電腦效能改善步驟


步驟	畫面	畫面
		 <p>系統內容</p> <p>電腦名稱 硬體 進階 系統保護 遠端</p> <p>您必須以系統管理員的身分登入，才能變更這裡的大部分設定。</p> <p>效能 視覺效果、處理器排程、記憶體使用量和虛擬記憶體</p> <p>設定(S)...</p> <p>使用者設定檔 關於您登入時的桌面設定</p> <p>設定(E)...</p> <p>啟動及修復 系統啟動、系統失敗、及偵錯資訊</p> <p>設定(T)...</p> <p>環境變數(N)...</p> <p>確定 取消 套用(A)</p>
(七)	重新開機	重新開機 以完成設定

高雄市議會 議員平板電腦效能改善步驟

二、 關閉平板 / 筆電自動轉換

步驟	畫面	畫面
(一) 進入設定頁面		<p>先點選螢幕左下角選單裡的[設定]</p>  <p>The screenshot shows the Windows Start menu with several options: '文件' (Files), '圖片' (Pictures), '設定' (Settings), and '電源' (Power). The '設定' option, which includes a gear icon, is highlighted with a red rectangular box. Below the menu, the Windows taskbar is visible with icons for the Start button, search, Edge, Chrome, File Explorer, and Task View.</p>
(二) 進入系統		<p>進入[系統]設定</p>  <p>The screenshot shows the Windows Settings application. At the top, there is a user profile section with a placeholder icon and the text '本機帳戶' (This PC) and '登入' (Sign in). Below this is a search bar labeled '尋找設定' (Find settings). The main area displays several settings categories: '系統' (System) with a laptop icon and sub-options '顯示器、音效、通知、電源'; '裝置' (Devices) with a printer icon and sub-options '藍牙、印表機、滑鼠'; '個人化' (Personalization) with a pencil icon and sub-options '背景、鎖定畫面、色彩'; and '應用程式' (Apps) with a list icon and sub-options '解除安裝、預設值、選用功能'. The '系統' category is highlighted with a red rectangular box.</p>

高雄市議會 議員平板電腦效能改善步驟

步驟	畫面
(三) 更改 平板 設定	<p>點選左邊[平板]</p> <p>當我登入時[永不使用平板電腦模式]</p> <p>當我將此裝置當成平板電腦時[請勿切換到平板電腦模式]</p>  <p>The screenshot shows the Windows Settings application. On the left, the 'Tablet' option is selected and highlighted with a red box. The main content area shows the 'Tablet' settings. Under 'When I sign in', the dropdown menu is set to '永不使用平板電腦模式' (Never use tablet mode), which is highlighted with a red box. Under 'When I use this device as a tablet', the dropdown menu is set to '請勿切換到平板電腦模式' (Please don't switch to tablet mode), which is also highlighted with a red box. A link for '變更其他平板電腦設定' (Change other tablet settings) is visible at the bottom.</p>